



Lire des livres numériques empruntés sur RaYonn'âges MODE D'EMPLOI POUR LISEUSES SONY

La plateforme RaYonn'âges permet désormais, en plus de l'offre de lecture en streaming (Youboox, Iznéo, Storyplay'r), une offre de livres numériques à emprunter.

Fonctionnement

Il s'agit de télécharger un livre numérique pour une durée déterminée (comme lors d'un emprunt traditionnel de livres papier, en bibliothèque). Le fichier du livre (format ePub avec DRM) peut ensuite être transféré sur un appareil de lecture (liseuse, smartphone...).

Le fichier est chronodégradable : lorsque le délai de prêt touche à sa fin, le fichier est rendu automatiquement illisible, grâce à une DRM (technique de protection qui s'apparente à un verrou numérique), sans intervention de la lectrice/du lecteur. Vous avez également la possibilité de retourner le livre avant la fin de la durée de prêt.

1 - Consulter l'offre de livres à télécharger sur RaYonn'âges

Cliquez sur l'onglet **Livres** puis sur **Editeurs**.



Choisissez **Prêt numérique en bibliothèque (PNB)**.

PNB est une plateforme créée et maintenue par Dilicom. PNB est une plateforme ouverte à tous les acteurs de la chaîne du livre (Gallimard, Flammarion, Seuil, Minuit, L'Olivier, Belfond, Robert Laffont, Pygmalion etc.).

Les bibliothèques disposent grâce à PNB d'un catalogue de livres numérisés. Les usagers ont dorénavant le choix, pour un même titre, entre la version papier et la version ebook.

2 - Paramétrer vos préférences de lecture

Une fois choisi le livre qui vous intéresse, vous accédez à sa fiche qui vous permet de :

- lire un extrait
- connaître la durée de prêt
- connaître les DRM qui protègent le fichier du livre pour empêcher les copies : tous les livres présents sur la plateforme sont protégés par 2 types de DRM, Adobe et LCP. Actuellement, une seule liseuse est compatible avec la DRM LCP : la Diva (Bookeen). Vous possédez une liseuse de marque Sony, votre appareil prendra donc en charge la DRM Adobe, mais à la seule condition d'avoir téléchargé le logiciel Reader for PC et de s'être enregistré sur Adobe Digital Editions (cf. étapes suivantes).

Si vous téléchargez un livre pour la première fois sur RaYonn'âges, vous devez cliquer sur **Vos paramètres**. Si vous ne changez pas d'appareil de lecture, vous n'aurez pas besoin de définir vos paramètres à chaque nouvel emprunt, il vous suffira de cliquer sur **Télécharger avec vos paramètres habituels**.

Auteur : Akira Yoshimura
Langues : Français
Genre : Littérature : Divers • Littérature : Romans
[Lire un extrait](#)
Votre note
⊖★★★★★
☀ A consulter dans le cadre de votre forfait.
⌚ Le prêt de ce livre vous est consenti pour une durée de 21 jours
Vous pourrez demander à prolonger ce prêt une fois pour une durée de 7 jours
Protégé par Adobe DRM
 LCP DRM
Pour télécharger ce livre, cliquez ici [Télécharger avec vos paramètres habituels](#)
[Vos paramètres](#)

Vous pouvez prendre connaissance des informations de la fenêtre d'aide, puis cliquer sur Suivant. Contrairement à ce qui est indiqué, vous n'aurez pas besoin de fournir l'identifiant de votre bibliothèque de proximité ni votre identifiant usager : ces deux informations sont pré-remplies.

Définition de vos paramètres : Aide

Si vous souhaitez télécharger un livre numérique pour la première fois sur la Médiathèque Numérique vous allez devoir suivre les étapes suivantes :

- Renseigner votre civilité.
- Définir une question de sécurité avec sa réponse qui seront nécessaires pour certains terminaux de lecture.
- Choisir votre terminal de lecture qui définira le format exact qui doit vous être fourni pour votre liseuse.

De plus deux paramètres qui vous sont fournis vous seront demandés :

- L'identifiant de la médiathèque.
- L'identifiant de l'utilisateur.

Une fois ces étapes remplies, vous pourrez toujours revenir sur ces choix en cas d'erreur ou de changement de liseuse.

Par ailleurs, tous vos paramètres seront affichés dans "Mon compte"

Annuler

Suivant

Non, ces 2 paramètres seront pré-remplis : pas la peine de chercher !

S'ouvre ensuite une fenêtre qui vous permet d'**entrer votre civilité** puis de définir une question (et sa réponse) qui vous permettra d'accéder à certaines applications de lecture.

Vous devez **entrer la question de votre choix** dans la zone de saisie. Choisissez quelque chose de simple et facile à se remémorer (le nom de votre animal de compagnie, le titre de votre livre préféré...). **Inscrivez ensuite la réponse** (cela se fait de façon cryptée, comme pour les mots de passe) puis cliquez sur **Valider**.

Définition de vos paramètres : Termes de sécurité et confidentialité ×

Certaines applications de lecture vous demanderont votre question de sécurité (appelée aussi HINT) et votre réponse (PASSPHRASE).

Cette étape vous permet de les définir ci-dessous.

Civilité

Madame

Question de sécurité

Réponse

Annuler Valider

La fenêtre suivante vous permet d'indiquer quel est votre appareil de lecture. Cette étape est très importante : soyez attentif·ve à choisir la bonne référence dans la liste qui vous est proposée, sinon le fichier pourrait ne pas être lisible sur votre appareil.

Votre liseuse Sony supportera les DRM Adobe, cochez donc **ACS** (ou **Je ne sais pas**) puis **Autres**. Pour finir, **validez**.

Les 2 identifiants sont pré-remplis, comme indiqué auparavant.

Définition de vos paramètres : Choix de votre application de lecture ×

Identifiant bibliothèque (GLN): 3056043880007

Identifiant usager: 460731

Modifier vos paramètres de sécurité

Outil de lecture préféré :

Support : Liseuse mobile PC Tablette

DRM : Je ne sais pas LCP ACS Non défini

ACS (1)

Application	Support	OS	Synchronisation avec des applications de lecture
<input checked="" type="radio"/> Autres	Liseuse	Android Apple Linux Windows	Non

Annuler Valider

Cliquez si vous souhaitez modifier la question de sécurité que vous avez saisie un peu plus tôt.

Vous devez ensuite procéder aux mêmes choix pour un outil de lecture alternatif.

Pour la lecture sur smartphone ou tablette (Androïd et iOS), il est recommandé d'utiliser l'application mobile Ma medi@theque (gratuite et simple d'utilisation) pour consulter les livres protégés par la DRM LCP (ce qui évite de créer un compte Adobe pour lire les fichiers protégés par la DRM Adobe).

Si votre appareil de lecture alternatif est une tablette ou un smartphone, reportez-vous au tutoriel consacré à la lecture sur ces supports.

Une fois ces paramètres enregistrés, vous n'aurez pas besoin de les redéfinir à chaque nouvel emprunt (sauf si vous changez d'appareil de lecture).

Avant de pouvoir procéder à un premier téléchargement de livre, vous devez vous enregistrer sur le site d'Adobe puis installer le logiciel Sony Reader sur votre ordinateur. C'est une étape obligatoire pour lire un fichier protégé par la DRM Adobe.

3 - Créer son identifiant Adobe Digital Editions

Avant de pouvoir télécharger et lire un livre sur votre liseuse, vous devez obligatoirement être enregistré sur le site d'Adobe et installer Adobe Digital Editions. C'est un logiciel qui vous permet de lire les DRM Adobe, sans lequel les fichiers seraient illisibles.

Tout d'abord, rendez-vous sur la [page de connexion d'Adobe](#).

Cliquez sur **Obtenir un Adobe ID**.

Adobe
Pour des raisons de sécurité, merci de confirmer votre identité.

Adresse e-mail

Mot de passe

Se connecter Mot de passe oublié ?

Pas encore membre ? **Obtenir un Adobe ID**


Voulez-vous utiliser le compte de votre société ou le compte dont vous vous servez à l'école ?
[Se connecter avec un Enterprise ID](#)

Remplissez les différents champs et cochez "J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité", puis cliquez sur **S'inscrire**.


Conservez bien vos identifiants (adresse mail + mot de passe) : vous en aurez besoin pour lire vos livres numériques empruntés sur votre appareil.

4 - Télécharger et installer le logiciel Reader pour PC


Pour lire le fichier ePub d'un livre emprunté sur RaYonn'âges et le transférer sur votre liseuse, il vous faut, dans un premier temps, installer gratuitement Reader pour PC sur votre ordinateur. Rendez-vous sur le site de téléchargement de Sony [Reader pour PC](#) et cliquez sur **télécharger**. Puis procédez à l'installation du programme sur votre ordinateur.



Une fois l'installation terminée, le logiciel se lance et vous demande d'entrer votre identifiant Adobe (cf. étape 3) afin d'autoriser votre ordinateur à lire des livres numériques empruntés. Si cette demande d'autorisation ne se lance pas automatiquement, cliquez sur Info.




Une fois l'autorisation active, voici ce qui doit s'afficher, indiquant que votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés et à les lire avec Reader pour PC :



5 - Télécharger un livre numérique sur RaYonn'âges

Comme vous avez déjà enregistré vos paramètres de lecture (cf. étape 2), vous n'avez plus qu'à choisir un livre qui vous intéresse dans l'offre PNB et cliquer sur **Télécharger avec vos paramètres habituels**.



La Décapotable rouge
Nouvelles choisies et inédites 1978-2008
Auteur : Louise Erdrich
Langues : Français
Genre : Littérature : Divers · Littérature : Romans


Votre note
☆☆☆☆☆

☀ A consulter dans le cadre de votre forfait
⌘ Le prêt de ce livre vous est consenti pour une durée de 21 jours
Vous pourrez demander à prolonger ce prêt une fois pour une durée de 21 jours
Protégé par : Adobe DRM
LCP DRM


Pour télécharger ce livre, cliquez ici [Télécharger avec vos paramètres habituels](#)

[Vos paramètres](#)

S'ouvre une fenêtre qui vous demande si vous souhaitez ouvrir ou enregistrer le fichier. Cochez **Enregistrer**, puis cliquez sur OK.



Vous pouvez ensuite retrouver le fichier dans le dossier **Téléchargements** de votre ordinateur. Il s'agit d'un fichier .acsm. En faisant un clic droit sur le fichier, choisissez **Ouvrir avec** puis Reader for PC comme application d'ouverture.



6 – Transférer le livre emprunté sur votre liseuse

Pour procéder au transfert du livre sur votre liseuse, vous devez d'abord ouvrir, sur votre ordinateur, le logiciel Reader for PC.


Connectez ensuite votre liseuse Sony à votre ordinateur avec le câble USB.

L'étape suivante diffère selon votre modèle de liseuse :

- Pour la Sony Reader PRS-T1 (modèle de 2011) : lorsque l'écran de la liseuse vous le propose, appuyez sur **Mode de transfert des données**.
- Pour la Sony Reader PRS-T2 (modèle de 2012) et PRS-T3 (modèle de 2013) : lorsque l'écran de la liseuse vous demande si vous souhaitez vous connecter à l'ordinateur, appuyez sur **Oui**.

À la première connexion de votre liseuse, une fenêtre pop-up vous propose d'activer la synchronisation automatique. Cliquez sur **Oui**. La synchronisation (= le transfert des livres de votre bibliothèque Reader for PC vers votre liseuse) devrait se faire automatiquement.

Si la synchronisation ne se fait pas automatiquement, cliquez sur le bouton **Reader** en haut à droite, puis cliquez sur l'onglet **Synchroniser**, puis sur le bouton **Synchroniser maintenant**.



Le livre a été transféré sur votre liseuse !

Éjectez la liseuse, débranchez-la et patientez le temps de sa mise à jour. Vous pouvez maintenant lire votre livre de n'importe où. Bonne lecture !

7– Rendre un livre emprunté avant la date d'échéance

Sur votre ordinateur, dans le logiciel Reader for PC (dans **Ma bibliothèque**), **sélectionnez le livre** à retourner en cliquant dessus (la couverture apparaît alors encadrée d'un liseré rouge).

Puis, en bas de l'écran, **cliquez sur le bouton permettant le retour d'un livre** . Lorsque vous passez votre curseur (souris) sur cette icône, un message apparaît (« Retournez le(s) livre(s) sélectionné(s) emprunté(s) ») pour vous permettre, avant de cliquer, de vous assurer qu'il s'agit du bon bouton.


Une fois que vous avez cliqué, un message apparaît pour vous informer que le retour a bien eu lieu puis le livre disparaît de votre bibliothèque.



8– Prolonger le prêt d'un livre

La prolongation d'un emprunt n'est pas possible avec la DRM Adobe.

Pour cette raison, si vous cliquez, depuis la fiche RaYonn'âges du livre que vous avez emprunté, sur **Prolonger le prêt**, une fenêtre vous proposant une réservation s'ouvrira.



Cette proposition de réservation sert à pallier l'impossibilité de prolongation. Elle vous est proposée à l'issue du délai de 3 semaines de prêt.

Si vous le souhaitez, cliquez sur **Confirmer**. Un courriel de confirmation vous est envoyé automatiquement.

Vous devrez, à l'issue du délai de prêt, procéder à un nouvel emprunt.