



# Lire des livres numériques empruntés sur RaYonn'âges

## MODE D'EMPLOI POUR LISEUSES

### (sauf Sony Reader et Kindle\*)

\* Les liseuses de la marque Sony Reader font l'objet d'un mode d'emploi particulier. Les liseuses Kindle ne sont pas compatibles avec le dispositif de prêt de livres numériques PNB, puisqu'elles ne lisent pas le format de fichier ePub.

La plateforme RaYonn'âges permet désormais, en plus de l'offre de lecture en streaming (Youboox, Iznéo, Storyplay'r), une offre de livres numériques à emprunter.

### Fonctionnement

Il s'agit de télécharger un livre numérique pour une durée déterminée (comme lors d'un emprunt traditionnel de livres papier, en bibliothèque). Le fichier du livre (format ePub) peut ensuite être transféré sur un appareil de lecture (liseuse, smartphone...).

Le fichier est chronodégradable : lorsque le délai de prêt touche à sa fin, le fichier est rendu automatiquement illisible, grâce à une DRM (technique de protection qui s'apparente à un verrou numérique), sans intervention de la lectrice/du lecteur. Vous avez également la possibilité de retourner le livre avant la fin de la durée de prêt.

### 1 - Consulter l'offre de livres à télécharger sur RaYonn'âges

Cliquez sur l'onglet **Livres** puis sur **Editeurs**.



Choisissez **Prêt numérique en bibliothèque (PNB)**.



PNB est une plateforme créée et maintenue par Dilicom. PNB est une plateforme ouverte à tous les acteurs de la chaîne du livre (Gallimard, Flammarion, Seuil, Minuit, L'Olivier, Belfond, Robert Laffont, Pygmalion etc.).

Les bibliothèques disposent grâce à PNB d'un catalogue de livres numériques. Les usagers ont dorénavant le choix, pour un même titre, entre la version papier et la version ebook.

## 2 - Paramétrer vos préférences de lecture

Une fois choisi le livre qui vous intéresse, vous accédez à sa fiche qui vous permet de :

- lire un extrait
- connaître la durée de prêt
- connaître les DRM qui protègent le fichier du livre pour empêcher les copies : tous les livres présents sur la plateforme sont protégés par 2 types de DRM, Adobe et LCP. Actuellement, une seule liseuse est compatible avec la DRM LCP : la Diva (Bookeen). Si vous possédez une liseuse de marque et modèle différents, votre appareil prendra en charge la DRM Adobe, mais à la seule condition d'avoir téléchargé et de s'être enregistré sur Adobe Digital Editions (cf. étapes suivantes).

Si vous téléchargez un livre pour la première fois sur RaYonn'âges, vous devez cliquer sur **Vos paramètres**. Si vous ne changez pas d'appareil de lecture, vous n'aurez pas besoin de définir vos paramètres à chaque nouvel emprunt, il vous suffira de cliquer sur **Télécharger avec vos paramètres habituels**.

lire que la forêt au-dessous d'eux. Les cils se levèrent et les battements d'ailes d'oiseaux sauvages. Nous avions tous attendu cet instant avec impatience. Nous nous sommes arrêtés, nous nous levâmes.

Akira Yoshimura  
**Le convoi de l'eau**  
écrit traduit du japonais par Yoko Mikawa

la tête, avant de repartir au pas de course. Nous ne sentions plus le poids des sacs, ni nos jambes complètement engourdis. Malgré notre impatience, nous n'avancions pas comme nous le voulions, notre marche était pénible.

ACTES SUD

Auteur : Akira Yoshimura  
Langues : Français  
Genre : Littérature : Divers • Littérature : Romans  
[Lire un extrait](#)

Votre note  
★★★★★

☀ A consulter dans le cadre de votre forfait.  
⌚ Le prêt de ce livre vous est consenti pour une durée de 21 jours  
Vous pourrez demander à prolonger ce prêt une fois pour une durée de 7 jours

Protégé par : Adobe DRM  
LCP DRM

Pour télécharger ce livre, cliquez ici [Télécharger avec vos paramètres habituels](#)

[Vos paramètres](#)

Vous pouvez prendre connaissance des informations de la fenêtre d'aide, puis cliquer sur Suivant. Contrairement à ce qui est indiqué, vous n'aurez pas besoin de fournir l'identifiant de votre bibliothèque de proximité ni votre identifiant usager : ces deux informations sont pré-remplies.

### Définition de vos paramètres : Aide

Si vous souhaitez télécharger un livre numérique pour la première fois sur la Médiathèque Numérique vous allez devoir suivre les étapes suivantes :

- Renseigner votre civilité.
- Définir une question de sécurité avec sa réponse qui seront nécessaires pour certains terminaux de lecture.
- Choisir votre terminal de lecture qui définira le format exact qui doit vous être fourni pour votre liseuse.

De plus deux paramètres qui vous sont fournis vous seront demandés :

- L'identifiant de la médiathèque.
- L'identifiant de l'utilisateur.

Une fois ces étapes remplies, vous pourrez toujours revenir sur ces choix en cas d'erreur ou de changement de liseuse.

Par ailleurs, tous vos paramètres seront affichés dans "Mon compte"

Annuler

Suivant

Non, ces 2 paramètres seront pré-remplis : pas la peine de chercher !

S'ouvre ensuite une fenêtre qui vous permet d'**entrer votre civilité** puis de définir une question (et sa réponse) qui vous permettra d'accéder à certaines applications de lecture.

Vous devez **entrer la question de votre choix** dans la zone de saisie. Choisissez quelque chose de simple et facile à se remémorer (le nom de votre animal de compagnie, le titre de votre livre préféré...). **Inscrivez ensuite la réponse** (cela se fait de façon cryptée, comme pour les mots de passe) puis cliquez sur **Valider**.

**Définition de vos paramètres : Termes de sécurité et confidentialité** ×

Certaines applications de lecture vous demanderont votre question de sécurité (appelée aussi HINT) et votre réponse (PASSPHRASE).

Cette étape vous permet de les définir ci-dessous.

Civilité

Madame

Question de sécurité

Réponse

Annuler Valider

La fenêtre suivante vous permet d'indiquer quel est votre appareil de lecture. Cette étape est très importante : soyez attentif·ve à choisir le bon outil de lecture, sinon le fichier pourrait ne pas être lisible sur votre appareil.

Si vous avez une liseuse Diva (Bookeen), cochez **LCP** (dans le choix de DRM) puis **Diva**.

Si vous avez une liseuse d'une autre marque (Kobo, Sony...) cochez **Je ne sais pas** ou **ACS** puis **Autres**. Pour finir, **validez**.

**Définition de vos paramètres : Choix de votre application de lecture** ×

Identifiant bibliothèque (GLN): 3056043880007

Identifiant usager: 460731

Modifier vos paramètres de sécurité

**Outil de lecture préféré :**

**Support :**  Liseuse  mobile  PC  Tablette

**DRM :**  Je ne sais pas  LCP  ACS  Non défini

**ACS (1)**

Application	Support	OS	Synchronisation avec des applications de lecture
<input checked="" type="radio"/> Autres	Liseuse	Android Apple Linux Windows	Non

Annuler Valider

Les 2 identifiants sont pré-remplis, comme indiqué auparavant.

Cliquez si vous souhaitez modifier la question de sécurité que vous avez saisie un peu plus tôt.

Vous devez ensuite procéder aux mêmes choix pour un outil de lecture alternatif.

Pour la lecture sur smartphone ou tablette (Androïd et iOS), il est recommandé d'utiliser l'application mobile Ma medi@theque (gratuite et simple d'utilisation) pour consulter les livres protégés par la DRM LCP (ce qui évite de créer un compte Adobe pour lire les fichiers protégés par la DRM Adobe).

**Si votre appareil de lecture alternatif est une tablette ou un smartphone, reportez-vous au tutoriel consacré à la lecture sur ces supports.**

Une fois ces paramètres enregistrés, vous n'aurez pas besoin de les redéfinir à chaque nouvel emprunt (sauf si vous changez d'appareil de lecture).

Avant de pouvoir procéder à un premier téléchargement de livre, vous devez installer le logiciel Adobe Digital Editions sur votre ordinateur et vous enregistrer sur le site d'Adobe. C'est une étape obligatoire pour lire un fichier protégé par la DRM Adobe.


### **3 - Créer son identifiant Adobe Digital Editions**

Avant de pouvoir télécharger et lire un livre sur votre liseuse, vous devez obligatoirement être enregistré sur le site d'Adobe et installer Adobe Digital Editions. C'est un logiciel qui vous permet de lire les DRM Adobe, sans lequel les fichiers seraient illisibles.

Important : certains modèles de liseuses (marque Kobo, notamment) sont incompatibles avec les versions récentes d'Adobe Digital Editions (à partir de la version 4.5). Dans ce cas, il vous faudra installer une version d'Adobe Digital Editions antérieure (version 3.0).

Tout d'abord, rendez-vous sur la [page de connexion d'Adobe](#).

Cliquez sur **Obtenir un Adobe ID**.



Remplissez les différents champs et cochez "J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité", puis cliquez sur **S'inscrire**.

Conservez bien vos identifiants (adresse mail + mot de passe) : vous en aurez besoin pour lire vos livres numériques empruntés sur votre appareil.

## 4 - Télécharger et installer le logiciel Adobe Digital Editions

Pour lire le fichier ePub d'un livre emprunté sur RaYonn'âges et le transférer sur votre liseuse, il vous faut, dans un premier temps, installer gratuitement Adobe Digital Editions sur votre ordinateur. Téléchargez [Adobe Digital Editions](#), choisissez la version compatible avec votre système d'exploitation (Mac ou Windows) et installez le programme.

### Programmes d'installation d'Adobe Digital Editions 4.5.11

Repérez votre plateforme préférée et cliquez dessus pour télécharger le programme d'installation. Lancez-le ensuite sur votre machine pour installer Adobe Digital Editions.

Pour de plus amples informations sur la politique de confidentialité d'Adobe Digital Editions, [voir ici](#) ; pour plus d'informations sur la politique générale de confidentialité d'Adobe, [voir ici](#).


[Télécharger Digital Edition 4.5.11 Macintosh \(22 Mo\)](#)

[Télécharger Digital Edition 4.5.11 Windows \(8,24 Mo\)](#)

**Exécution automatique des livres sur tous les appareils** : avec ADE 4.5.11, un livre exécuté par un client sur un appareil sera automatiquement téléchargé sur tous les autres terminaux lui appartenant s'ils sont activés avec le même identifiant.

## 5 - Télécharger un livre numérique sur RaYonn'âges

Comme vous avez déjà enregistré vos paramètres de lecture (cf. étape 2), vous n'avez plus qu'à choisir un livre qui vous intéresse dans l'offre PNB et cliquer sur **Télécharger avec vos paramètres habituels**.



### La Décapotable rouge

*Nouvelles choisies et inédites 1978-2008*

Auteur : Louise Erdrich

Langues : Français

Genre : Littérature : Divers • Littérature : Romans

Votre note

★★★★★

🔴 A consulter dans le cadre de votre forfait.

🕒 Le prêt de ce livre vous est consenti pour une durée de 21 jours

Vous pourrez demander à prolonger ce prêt une fois pour une durée de 21 jours

Protégé par : Adobe DRM


LCP DRM

Pour télécharger ce livre, cliquez ici


[Télécharger avec vos paramètres habituels](#)

[Vos paramètres](#)


S'ouvre une fenêtre qui vous demande si vous souhaitez ouvrir ou enregistrer le fichier. Cocher Ouvrir avec et choisissez Adobe Digital Editions comme programme d'ouverture, puis cliquez sur OK.




Avant l'ouverture du fichier, Adobe Digital Editions vous demande d'autoriser votre ordinateur à ouvrir ledit fichier, en **saissant vos identifiants Adobe** (cf. étape 3).



Il vous est ensuite indiqué que votre ordinateur a bien reçu une autorisation. Il vous suffit de cliquer sur **OK** pour que le fichier se télécharge et s'ouvre dans Adobe Digital Editions :




Par défaut, le livre s'ouvre en plein écran. Pour revenir à un affichage plus lisible, cliquez sur **Bibliothèque**. Depuis votre bibliothèque Adobe, vous pouvez voir en un coup d'œil les détails pour chaque livre : date d'ajout, nombre de jours d'emprunt restants...



## 6 – Transférer le livre emprunté sur votre liseuse


Allumez votre liseuse et branchez-la à l'ordinateur grâce au câble USB fourni. Depuis l'écran de la liseuse, autorisez-la à se connecter à l'ordinateur et à transférer des fichiers en cliquant sur **Connecter** (ou **Accepter**, selon les modèles de liseuse).

Le nom de votre liseuse doit alors apparaître dans la partie gauche du logiciel Adobe Digital Editions, sous « Périphériques ». Selon les cas, il se peut qu'on vous demande d'**Autoriser le périphérique**, à l'aide de la petite roue crantée en haut à droite du nom de votre liseuse.



Sélectionner ensuite le livre que vous souhaitez transférer sur la liseuse et glissez-déposez ce livre sur le nom de votre liseuse.

Lâchez le livre lorsque le bouton **+** apparaît.




Le livre a été transféré sur votre liseuse !

Éjectez la liseuse, débranchez-la et patientez le temps de sa mise à jour. Vous pouvez maintenant lire votre livre de n'importe où. Bonne lecture !

## 7– Rendre un livre emprunté avant la date d'échéance

Sur votre ordinateur, dans Adobe Digital Editions, sélectionnez le livre à retourner et faites un  **clic droit**.


Cliquez sur **Restituer l'élément emprunté** puis sur la prochaine fenêtre, cliquez sur **Restituer**.



## 8– Prolonger le prêt d'un livre

La prolongation d'un emprunt n'est pas possible avec la DRM Adobe.

Pour cette raison, si vous cliquez, depuis la fiche RaYonn'âges du livre que vous avez emprunté, sur **Prolonger le prêt**, une fenêtre vous proposant une réservation s'ouvrira.



Cette proposition de réservation sert à pallier l'impossibilité de prolongation. Elle vous est proposée à l'issue du délai de 3 semaines de prêt.

Si vous le souhaitez, cliquez sur **Confirmer**. Un courriel de confirmation vous est envoyé automatiquement.

Vous devrez, à l'issue du délai de prêt, procéder à un nouvel emprunt.